

# Telefoncodes

Unternehmensspezifische Codes = USSD

## USSD AldiTalk

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| *100#              | Kontostandabfrage               |
| *104*Autfaldecode# | Konto aufladen per Guthabekarte |

## Allgemeine GSM Codes

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| *#06#                                | Seriennummer bzw. IMEI des Telefons aufrufen  |
| *135#                                | Abfrage der eigenen Rufnummer   |
| **04*alte PIN*neue PIN*neue PIN#     | PIN ändern  |
| **05*alte PUK*neue PIN*neuer PIN#    | Gesperrte PIN mit PUK entsperren  |
| **042*alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2# | PIN2 ändern   |
| **052*alte PUK2*neue PIN2*neue PIN2# | Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren  |
| *31#<Rufnummer>                      | Eigene Rufnummer wird bei Anruf mit übermittelt, <Rufnummer> ist entsprechend durch die wählende Nummer zu ersetzen |
| #31#<Rufnummer>                      | Eigene Rufnummer wird bei Anruf nicht mit übermittelt   |
| *30#                                 | Rufnummernanzeige eingehender Anrufe einschalten (CLIP ein)   |
| #30#                                 | Rufnummernanzeige eingehender Anrufe ausschalten (CLIP aus)   |
| *43#                                 | Anklopfen ein   |
| #43#                                 | Anklopfen aus   |
| **21*<Nummer>#                       | Rufumleitung für Gespräche auf <Nummer> einschalten   |
| ##21#                                | Rufumleitung automatisch abschalten   |
| *#21#                                | Status-Abfrage der Rufumleitung für Gespräche   |
| *21#                                 | Rufumleitung automatisch einschalten  |
| **62*<Nummer>#                       | Rufumleitung einschalten, wenn nicht erreichbar auf angegebene <Nummer>   |
| ##62#                                | Rufumleitung ausschalten bei Nichterreichbarkeit  |
| *62#                                 | Rufumleitung einschalten bei Nichterreichbarkeit  |
| *#62#                                | Status-Abfrage der Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit   |

From:  
<https://g6r.de/dw/> - g6r

Permanent link:  
<https://g6r.de/dw/telefoncodes>

Last update: **2025-09-03 14:46**

