

Telefoncodes

Unternehmensspezifische Codes = USSD

USSD AldiTalk

*100#	Kontostandabfrage
*104*Autfaldecode#	Kontoauifladen per Guthabekarte

Allgemeine GSM Codes

*#06#	Seriennummer bzw. IMEI des Telefons aufrufen
*135#	Abfrage der eigenen Rufnummer
04*alte PIN*neue PIN*neue PIN# PIN ändern 05*alte PUK*neue PIN*neuer PIN#	Gesperrte PIN mit PUK entsperren
042*alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2# PIN2 ändern 052*alte PUK2*neue PIN2*neue PIN2#	Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren
*31#<Rufnummer>	Eigene Rufnummer wird bei Anruf mit übermitteln, <Rufnummer> ist entsprechend durch die wählende Nummer zu ersetzen
#31#<Rufnummer>	Eigene Rufnummer wird bei Anruf nicht mit übermitteln
*30#	Rufnummernanzeige eingehender Anrufe einschalten (CLIP ein)
#30#	Rufnummernanzeige eingehender Anrufe ausschalten (CLIP aus)
*43#	Anklopfen ein
#43#	Anklopfen aus
21* <Nummer> # Rufumleitung für Gespräche auf <Nummer> einschalten ##21# Rufumleitung automatisch abschalten *21# Status-Abfrage der Rufumleitung für Gespräche *21# Rufumleitung automatisch einschalten 62* <Nummer> #	Rufumleitung einschalten, wenn nicht erreichbar auf angegebene <Nummer>
##62#	Rufumleitung ausschalten bei Nichterreichbarkeit
*62#	Rufumleitung einschalten bei Nichterreichbarkeit
*#62#	Status-Abfrage der Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit
61* <Nummer> # Rufumleitung nach dem 5. Klingeln auf angegebene Nummer einschalten 61* <Nummer> * <Zeit> #	Rufumleitung nach angegebener Zeit auf angegebene Nummer einschalten
##61#	Rufumleitung nach bestimmter Zeit ausschalten (nach 5-Mal Klingeln)
*61#	Rufumleitung nach bestimmter Zeit einschalten
*#61#	Status-Abfrage der Rufumleitung

**67*<Nummer>#	Rufumleitung im Besetzfall auf angegebene Nummer einschalten
##67#	Rufumleitung im Besetzfall ausschalten
*67#	Rufumleitung im Besetzfall einschalten
*#67#	Status-Abfrage der Rufumleitung im Besetzfall
##002#	Alle Rufumleitungen automatisch ausschalten
*002#	Alle Rufumleitungen automatisch einschalten
##004#	Alle bedingten Anrufumleitungen ausschalten (Besetzfall, nach 5. Klingeln, Nichterreichbarkeit)
*004#	Alle bedingten Anrufumleitungen einschalten

From:

<https://g6r.de/dw/> - **g6r**

Permanent link:

<https://g6r.de/dw/telefoncodes?rev=1596629582>

Last update: **2020-08-05 14:13**

