

# Telefoncodes

Unternehmensspezifische Codes = USSD

## USSD AldiTalk

*100#	Kontostandabfrage
*104*Autfaldecode#	Kontoauifladen per Guthabekarte

## Allgemeine GSM Codes

*#06#	Seriennummer bzw. IMEI des Telefons aufrufen
*135#	Abfrage der eigenen Rufnummer
<b>04*alte PIN*neue PIN*neue PIN# PIN ändern </b>  05*alte PUK*neue PIN*neuer PIN#	Gesperrte PIN mit PUK entsperren
<b>042*alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2# PIN2 ändern </b>  052*alte PUK2*neue PIN2*neue PIN2#	Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren
*31#<Rufnummer>	Eigene Rufnummer wird bei Anruf mit übermittelt, <Rufnummer> ist entsprechend durch die wählende Nummer zu ersetzen
#31#<Rufnummer>	Eigene Rufnummer wird bei Anruf nicht mit übermittelt
*30#	Rufnummernanzeige eingehender Anrufe einschalten (CLIP ein)
#30#	Rufnummernanzeige eingehender Anrufe ausschalten (CLIP aus)
*43#	Anklopfen ein
#43#	Anklopfen aus
**21*<Nummer>#	Rufumleitung für Gespräche auf <Nummer> einschalten
##21#	Rufumleitung automatisch abschalten
*#21#	Status-Abfrage der Rufumleitung für Gespräche
*21#	Rufumleitung automatisch einschalten
<b>62*&lt;Nummer&gt;# Rufumleitung einschalten, wenn nicht erreichbar auf angegebene &lt;Nummer&gt;  ##62# Rufumleitung ausschalten bei Nichterreichbarkeit  *62# Rufumleitung einschalten bei Nichterreichbarkeit  *#62# Status-Abfrage der Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit  61*&lt;Nummer&gt;#</b>	Rufumleitung nach dem 5. Klingeln auf angegebene Nummer einschalten

<b>61*&lt;Nummer&gt;*&lt;Zeit&gt;# Rufumleitung nach angegebener Zeit auf angegebene Nummer einschalten ###61# Rufumleitung nach bestimmter Zeit ausschalten (nach 5-Mal Klingeln) *61# Rufumleitung nach bestimmter Zeit einschalten *#61# Status-Abfrage der Rufumleitung 67*&lt;Nummer&gt;#</b>	Rufumleitung im Besetzfall auf angegebene Nummer einschalten
##67#	Rufumleitung im Besetzfall ausschalten
*67#	Rufumleitung im Besetzfall einschalten
*#67#	Status-Abfrage der Rufumleitung im Besetzfall
##002#	Alle Rufumleitungen automatisch ausschalten
*002#	Alle Rufumleitungen automatisch einschalten
##004#	Alle bedingten Anrufumleitungen ausschalten (Besetzfall, nach 5. Klingeln, Nichterreichbarkeit)
*004#	Alle bedingten Anrufumleitungen einschalten

From:  
<https://g6r.de/dw/> - g6r

Permanent link:  
<https://g6r.de/dw/telefoncodes?rev=1596629827>

Last update: **2020-08-05 14:17**

