

# Telefoncodes

Unternehmensspezifische Codes = USSD

## USSD AldiTalk

*100#	Kontostandabfrage
*104*Autfaldecode#	Kontoauifladen per Guthabekarte

## Allgemeine GSM Codes

*#06#	Seriennummer bzw. IMEI des Telefons aufrufen
*135#	Abfrage der eigenen Rufnummer
**04*alte PIN*neue PIN*neue PIN#	PIN ändern
**05*alte PUK*neue PIN*neuer PIN#	Gesperrte PIN mit PUK entsperren
**042*alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2#	PIN2 ändern
**052*alte PUK2*neue PIN2*neue PIN2#	Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren
*31#<Rufnummer>	Eigene Rufnummer wird bei Anruf mit übermittelt, <Rufnummer> ist entsprechend durch die wählende Nummer zu ersetzen
#31#<Rufnummer>	Eigene Rufnummer wird bei Anruf nicht mit übermittelt
*30#	Rufnummernanzeige eingehender Anrufe einschalten (CLIP ein)
#30#	Rufnummernanzeige eingehender Anrufe ausschalten (CLIP aus)
*43#	Anklopfen ein
#43#	Anklopfen aus
**21*<Nummer>#	Rufumleitung für Gespräche auf <Nummer> einschalten
##21#	Rufumleitung automatisch abschalten
*#21#	Status-Abfrage der Rufumleitung für Gespräche
*21#	Rufumleitung automatisch einschalten
**62*<Nummer>#	Rufumleitung einschalten, wenn nicht erreichbar auf angegebene <Nummer>
##62#	Rufumleitung ausschalten bei Nichterreichbarkeit
*62#	Rufumleitung einschalten bei Nichterreichbarkeit
*#62#	Status-Abfrage der Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit

From:  
<https://g6r.de/dw/> - g6r

Permanent link:  
<https://g6r.de/dw/telefoncodes?rev=1596629901>

Last update: **2020-08-05 14:18**

